

# LES PARAMÈTRES DE KERHOST

L'[interface de gestion administrative](#) vous permet d'accéder à certains paramètres de **KerHost**. Ces paramètres correspondent à ceux que vous avez indiqués durant la phase d'[installation](#) de votre serveur. Pour y accéder : [PORTAIL](#) ⇒ [Administration](#) ⇒ [Tableaux de bord](#) ⇒ [Réglages votre\\_domaine](#). Vous accédez aux catégories suivantes :

## Variables :

- **nbr\_entite** (est le nombre maximum d'[adhésions](#)/entités autorisées sur votre\_domaine)
- **sold\_init\_compta** (est la variable qui permet de définir le solde initial de la [comptabilité](#) de votre\_domaine au démarrage de son activité)
- **cpt\_ref\_compta** (est la variable qui permet de définir le prochain numéro à venir pour la référence [compta](#))
- **cpt\_ref\_bug** (est la variable qui permet de définir le prochain numéro à venir pour la référence du [bugtracking](#))
- **disk** (est la variable qui permet de définir la partition root (/) du disque dur)
- **capa\_disk** (est la variable qui permet de définir la capacité de [stockage](#) du serveur. Elle s'exprime en Go)
- **prix\_giga\_sup** (est la variable qui permet de définir le montant du giga supplémentaire pour les [quotas](#) disque. Elle s'exprime en €)
- **last\_appel\_cot** (est la variable qui permet de définir l'année du dernier appel à [cotisation](#). Il est conseillé de ne pas toucher à cette variable !)
- **president** (est la variable qui permet de définir le président de votre\_domaine. Mais bon un président ça ne sert pas à grand chose !)
- **secrétaire** (est la variable qui permet de définir le secrétaire de votre\_domaine. C'est lui qui sera en charge de la [HelpDesk](#).)
- **tresorier** (est la variable qui permet de définir le [trésorier](#) de votre\_domaine. C'est entre autre sous son entité que seront pris en charge les frais de location du serveur)
- **zone\_dns\_url** (est l'adresse web complète de votre hébergeur DNS où vous pouvez modifier vos entrées DNS. Voir [zone DNS](#))
- **version KerHost** (est le numéro de [version](#) de votre\_domaine actuellement utilisé.)
- **token\_auth\_piwik\_admin** (est le numéro de jeton administratif de [matomo](#) et qui est rattaché au compte administrateur matomo de votre\_domaine. Il est fortement conseillé de ne pas toucher à cette variable !)
- **vote\_adh**, si activé, le [vote](#) de l'ensemble des administrateurs est requis pour pouvoir valider une demande d'[adhésion](#)
- **vote\_ins**, si activé, le [vote](#) de l'ensemble des administrateurs est requis pour pouvoir valider une demande d'[inscription](#)
- **vote\_swp**, si activé, le [vote](#) de l'ensemble des administrateurs est requis pour pouvoir valider une demande de [site web perso](#)
- **vote\_ldo**, si activé, le [vote](#) de l'ensemble des administrateurs est requis pour pouvoir valider une demande de [liste de diffusion](#)
- **message\_du\_jour** (offre la possibilité de faire défiler un message)

informatif sur l'[interface de gestion utilisateur](#))



**Soyez prudent en manipulant ces variables !** Une mauvaise connaissance peut rendre la gestion de votre serveur via **KerHost** impossible.

### Maintenance :

- **maintenance** (permet de passer **KerHost** en **mode maintenance**. Activé, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter. Seul le compte [super admin](#) peut y accéder et peut désactiver ce mode maintenance)
- **maintenance\_message** (permet d'afficher un **message** sur la page d'authentification quand on bascule en mode maintenance)

### Bannière :

- **bannière** (permet de modifier la bannière/logo de **KerHost**)

### Sauvegarde :

- **Adresse du serveur FTP** (permet de définir l'**adresse IP** ou **hostname** de votre serveur FTP pour les sauvegardes)
- **Port du serveur FTP** (permet de définir le **port** à utiliser de votre serveur FTP pour les sauvegardes. Défaut : 21)
- **Login du serveur FTP** (permet de définir le **login** de votre serveur FTP pour les sauvegardes)
- **Password du serveur FTP** (permet de définir le **mot de passe** du **login** de votre serveur FTP pour les sauvegardes)
- **Chemin du serveur FTP** (permet de définir le **chemin** de votre serveur FTP pour les sauvegardes ou faire les sauvegardes. Si aucun, mettre /)
- **Cryptage des archives** (permet de définir si les sauvegardes doivent être [cryptées](#) ou non. Conseillé si vous n'avez pas physiquement la main sur le serveur FTP. Par contre il faut prendre en compte que le cryptage augmente le temps de la sauvegarde !)
- **Compression des archives** (permet de définir si vous voulez que les sauvegardes soient compressées ou non. C'est conseillé si vous êtes restreint en capacité de stockage, mais cela augmente le temps de la sauvegarde et aussi de la restauration)

### Adresse IP :

- **Adresse ip** (permet de modifier l'adresse IP de votre serveur. Il n'est pas conseillé d'y toucher sauf si vous n'avez pas le choix)

### Registrar :

- **Registrar** (permet de choisir le registrar de votre DNS. Selon votre choix, vous aurez des options supplémentaires, comme pour [OVH](#))
- **dynhost** (permet de configurer le [dynhost](#) de votre DNS si celui-ci propose l'option)

### Smtip :

- **relais smtp de votre FAI** (permet de choisir votre **FAI** si vous faites de l'[auto-hébergement](#) et que le port 25 de votre box est [bloqué](#))
- **login smtp** (si votre FAI l'impose, vous pouvez indiquer le **login** permettant d'utiliser son SMTP)
- **password smtp** (si votre FAI l'impose, vous pouvez indiquer le **mot de passe** du **login** permettant d'utiliser son SMTP)



Vous pouvez **ajouter** un autre FAI si celui-ci n'est pas présent dans la liste (par défaut il y a orange, free, sfr, bouygues et laposte). Pour cela, il suffit de choisir **autre** dans le menu déroulant et de renseigner les **trois** champs obligatoires suivants :

- **nom** du FAI
- **adresse** du serveur SMTP
- **adresse IP** du serveur SMTP

### Logs et notifications :

- **log\_activity** permet de choisir si l'on veut que toute l'activité qui se déroule sur **KerHost** soit [logué](#) ou non.
- **notifications** permet de choisir si l'on veut activer ou non les [notifications](#) par mail.
- **notifications\_level** permet de définir à qui sont envoyées les notifications mail : soit la **liste de diffusion gestion**, soit le compte **super admin**.

### **Hébergement :**

- **hébergement et mention légales** permet de donner un descriptif sur votre **serveur** (type d'ordinateur, caractéristiques...) et sa **localisation** (auto-hébergé, data-center...). Ces informations sont directement affichées sur la page d'[infos](#).

### **Charte d'adhésion :**

- **charte adhésion** (permet de définir la [charte](#) d'adhésion) qui sera directement affichée dans le formulaire d'[adhésion](#).

### **CGU :**

- **Conditions généraux d'utilisation** (permet de définir le [CGU](#)) qui sera directement affichée dans le formulaire d'[inscription](#).

### **RGPD :**

- **Règlement Général sur la Protection des Données** (permet de définir le [RGPD](#)) qui sera directement affichée dans la page [infos](#).

### **Charte des sites web perso :**

- **charte site web perso** (permet de définir la charte pour l'utilisation des [sites web perso](#))

### **Charte des listes de diffusion :**

- **charte listes de diffusion** (permet de définir la charte pour l'utilisation des [listes de diffusion](#))

### **Statistiques de KerHost de gekemoti.fr sur MATOMO :**

- **stats** (permet d'activer ou non les statistiques [statsperso](#) pour le portail **KerHost**)

[admin\\_reglage.png](#)[admin\\_reglage2.png](#)[admin\\_reglage3.png](#)

From:

<https://wiki.kerhost.fr/> - **KERHOST**

Permanent link:

<https://wiki.kerhost.fr/doku.php?id=kerhost:parametre>



Last update: **2022/03/18 10:18**